

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Design: Maria Bach Jensen // Sanastrik
Svensk översättning: Maria Gustafsson

Linedanser

1:a utgåvan - januari 2022 © filcolana
#FilcolanaLinedanser

Denna fina sommartopp är inspirerad av en vacker lindansardräkt från början av 1900-talet. Den stickas uppifrån och ner med en axelkonstruktion där axelsömmen ligger en bit bakom axeln (sk. european shoulder seam) vilket ger ett vackert fall på ryggen. Konstruktionen gör även toppen lite längre bak än fram. Toppen är lite kort och passar bra både till shorts och kjol.

STORLEKAR

2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)

MÅTT

Passar till övervidd: 53-56 (57-60) 61-66 (67-70) cm

Övervidd: 63 (69) 74 (80) cm

Hel längd: 31 (34) 38 (42) cm

STICKFASTHET

29 maskor och 42 varv slätstickning på sticka 2,5 mm
= 10 x 10 cm.

Stickstorleken är endast vägledande.

Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka,
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare
sticka.

MATERIAL

Garn från Filcolana

100 (100) 150 (150) g **Merci** färg 1110 (Duckling)

Rundsticka 2,5 mm, 60 cm och 80 cm

Strumpstickor 2,5 mm (kan uteslutas om du stickar
mha magic loop på lång rundsticka)

Virknål 2,5 mm

Stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg

1 knapp c:a 8-10 mm

Teknik

SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

Kantm (kantmaska)

Första och sista maskan stickas alltid rät.

ö1h (högerlutande ökning, sett från rätsidan)

Från rätsidan (görs före markören): Lyft upp tråden mellan 2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka den rät.

Från avigsidan (görs efter markören): Lyft upp tråden mellan 2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka den avig.

ö1v (vänsterlutande ökning, sett från rätsidan)


Från rätsidan (görs efter markören): Lyft upp tråden mellan 2 maskor framifrån, sticka den vridet rät.

Från avigsidan (görs före markören): Lyft upp tråden mellan 2 maskor framifrån, sticka den vridet avig.

ödht (överdragshoptagning, vänsterlutande hoptagning)

Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den lyfta maskan över.

DIAGRAM



Rät maska på rätsidan, avig maska på avigsidan

Omslag

2 räta maskor tillsammans

2 räta maskor vridet tillsammans

Arbetsgång

Linedanser stickas uppifrån och ner.

Först stickas bakstyckets två övre delar, dessa sammanfogas och bakstycket stickas ner till ärmhålet.

Sedan plockas maskor upp på de båda axeldelarna till framstycken som stickas var för sig tills de sammanfogas och stickas ner till ärmhålet.

De båda styckena sammanfogas och resten av kroppen stickas runt.

Efter detta plockas maskor upp längs ärmhålen och ärmarna stickas.

Knäppningen i ryggen virkas allra sist.





Beskrivning

OK

Vänster bakstycke

Lägg på sticka 2,5 mm upp 19 (19) 23 (23) maskor.
Sticka fram och tillbaka.

Varv 1 (avigsidan): Sticka 16 (16) 20 (20) aviga, häng en markör på stickan, 2 aviga (axelmaskor), 1 rät (kantmaska).

Sticka slätstickning fram och tillbaka, öka efter markören på varven från rätsidan och före markören på varven från avigsidan enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): 1 kantm, 2 räta, flytta markören till högerstickan, ö1v, sticka räta maskor varvet ut.

Nästa varv: Strik aviga till markören, ö1v, flytta markören till högerstickan, 2 aviga, 1 kantm.

Upprepa dessa 2 ökningsvarv totalt 29 (33) 33 (37) ggr, sista varvet stickas från rätsidan = 48 (52) 56 (60) maskor.

Ta av garnet och låt vänster bakstycke vila på en maskhållare



Höger bakstycke

Lägg på sticka 2,5 mm upp 19 (19) 23 (23) maskor.
Sticka fram och tillbaka.

Varv 1 (avigsidan): Sticka 1 rät (kantmaska), 2 aviga (axelmaskor), häng en markör på stickan, sticka aviga maskor varvet ut.

Sticka slätstickning fram och tillbaka, öka före markören på varven från rätsidan och efter markören på varven från avigsidan enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor fram till markören, ö1h, flytta markören till högerstickan, 2 räta, 1 kantm.

Nästa varv: 1 kantm, 2 aviga, flytta markören till högerstickan, ö1h, sticka aviga maskor varvet ut.

Upprepa dessa 2 ökningsvarv totalt 29 (33) 33 (37) ggr, sista varvet stickas från rätsidan = 48 (52) 56 (60) maskor.

Ta inte av garnet.

Sammanfoga de båda bakstyckena

Sätt ihop höger och vänster bakstycke på samma sticka för att sticka slätstickning fram och tillbaka på följande sätt:

Nästa varv (avigsidan): Maska av 3 maskor, sticka aviga maskor varvet ut, flytta över vänster bakstyckes maskor på stickan och sticka dessa aviga (från avigsidan).

Nästa varv: Maska av 3 maskor, sticka räta maskor varvet ut = 90 (98) 106 (114) maskor.

Fortsätt att sticka slätstickning, fram och tillbaka (första och sista maskan stickas som kantmaskor enligt ovan) till ärmhålet mäter 8 (9) 10 (11) cm från de avmaskade axelmaskorna, sista varvet stickas från avigsidan.

Ta av garnet och låt maskorna vila på en maskhållare.

HÖGERFRAMSTYCKE

Lägg bakstycket framför dej med rätsidan uppåt, plocka med sticka 2,5 mm upp 29 (33) 33 (37) maskor längs höger axel (höger sida när man bär plagget).

Nästa varv (avigsidan): Sticka 2 aviga (kant mot halsringningen), häng en markör på stickan, sticka aviga



maskor till en maska återstår, 1 kantm.

Sticka slätstickning, fram och tillbaka, till arbetet mäter 2 cm från upplockningskanten, sista varvet stickas från avigsidan.

Fortsätt att sticka slätstickning och öka för halsringningen enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor till markören, ö1h, flytta markören till högerstickan, 2 räta.

Öka på varje varv från rätsidan totalt 16 (16) 20 (20) ggr, sista varvet stickas från rätsidan = 45 (49) 53 (57) maskor.

Ta av garnet och låt maskorna vila på en maskhållare.

VÄNSTERFRAMSTYCKE

Lägg bakstycket framför dej med rätsidan uppåt, plocka med sticka 2,5 mm upp 29 (33) 33 (37) maskor längs vänster axel.

Nästa varv (avigsidan): Sticka 1 kantm, 26 (30) 31 (34) aviga, häng en markör på stickan, 2 aviga (kant mot halsringningen).

Sticka slätstickning, fram och tillbaka, till arbetet mäter 2 cm från upplockningskanten, sista varvet stickas från avigsidan.

Fortsätt att sticka slätstickning och öka för halsringningen enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): Sticka 2 räta, flytta markören till högerstickan, ö1v, sticka räta maskor varvet ut.

Öka på varje varv från rätsidan totalt 16 (16) 20 (20) ggr, sista varvet stickas från rätsidan = 45 (49) 53 (57) maskor.

Sammanfoga de båda framstyckena

Ta inte av garnet, sätt ihop höger och vänster framstycke på samma sticka enligt följande:

Nästa varv (avigsidan): 1 kantm, sticka aviga maskor varvet ut, flytta över höger framstyckes maskor på stickan och sticka dessa aviga (från avigsidan) till 1 maska återstår, 1 kantm = 90 (98) 106 (114) m.

Fortsätt att sticka slätstickning, fram och tillbaka (första och sista maskan stickas som kantmaskor enligt ovan) till arbetet mäter 17 (18) 19 (20) cm från

upplockningskanten, sista varvet stickas från avigsidan.

KROPP

Sammanfoga fram- och bakstycken för att sticka kroppen runt enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): Sticka 2 räta tillsammans, sticka räta maskor till det återstår 2 maskor på framstycket, 1 ödhpt, sätt bakstyckets vilande maskor på stickan, sticka 2 räta tillsammans, sticka räta maskor till det återstår 2 maskor, 1 ödhpt 176 (192) 208 (224) m.

Fortsätt att sticka slätstickning runt till arbetet mäter 25 (28) 32 (36) cm mitt bak.

Sticka mönster enligt diagrammet, upprepa diagrammets 12 varv totalt 2 ggr.

Sticka 1 avigt varv.

Avmaska med räta maskor.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)

Lägg arbetet slätt och börja längst ner i ärmhålet, plocka, från rätsidan, med sticka 2,5 mm upp 64 (72) 80 (88) maskor längs ärmhålet, lika många på fram- som på bakstycket.

Sticka 2 varv slätstickning runt.

Sticka mönster enligt diagrammet, upprepa diagrammets 12 varv totalt 1 ggr.

Sticka 1 avigt varv.

Avmaska med räta maskor.

MONTERING

Fäst alla trådändor.

Virka en träns, 7-9 luftmaskor med virknål 2,5 mm.

Sy fast tränsen längst upp i sprundet bak.

Sy i knappen.

Tvätta tröjan enligt tvättinstruktionen på banderollen, låt torka plant på en handduk.